

Onkilaitteen rakentaminen

Tämä perusonkilaite sopii kaikille, aloittelijasta kilpakilastajaan

Tarvikkeet:

- Monofiilisiima: vahvuudeltaan n. 0,18-0,20 ja 0,12-0,14, jos teet erillisen tapsin
- Koukku: koko n. 12-16
- Painoja
- Koho ja kohon ala-antenniin sopivia silikoniputken pätkiä 2-3kpl
- Pihdit ja sakset
- Onkipohja ja kumilenkki

Onkilaitteen vaiheet

Pujota siima kohon siimarenkaaseen tai kohosta riippuen kohon rungon läpi yläpuolelta. Tämän jälkeen pujota siimaan silikoniputken palaset ja kiinnitä ne kohon ala-antenniin. Purista siimaan pihdeillä ensimmäisenä pieni tärppihauli (koko 6 tai 8 eli n.0,06-0,12g). Purista tärppihaulin yläpuolelle kohon kantavuutta vastaava määrä painoja, muista testata kohon painotus välillä esimerkiksi vesiämpärissä (katso etteivät painot osu pohjaan). Koho tulee painottaa niin, että vain kohon antenniosa jää näkyviin. (ks. kuva). Kohon kantavuus on yleensä merkitty kohon kylkeen.

Mikäli et tee erillistä tapsia sido koukku pääsiimaan videossa näkyvällä solmulla ja ohita vaiheet 6-8. Lenkillisen koukun voit sitoa myös kirurginsilmukalla (ohje alla), muista jättää silmukka hyvin pieneksi. Sido painojen alapuolelle kirurginsilmukka, pyri mahdollisimman pieneen solmun (halkaisija n. 1cm). Mikäli haluat tehdä tapsin ota ohuemmasta siimasta n. 30cm pätkä ja sido sen päähän koukku kirurgin silmukalla, muista tehdä siimaan jäävä lenkki todella pieneksi. Sido tapsin toiseen päähän myös kirurginsilmukka ja yhdistä onkilaite ja tapsi kahdeksikkosolmulla.

Siirrä painot ohessa olevan kaaviokuvan mukaiseen järjestykseen ja mittaa onkilaite sopivaksi haluaamaasi vapaan. Jätä onkilaite aina hieman lyhyemmäksi kuin itse vapa. Sido onkilaite vapaan kiinni, käytä viehesolmua mikäli ongessasi on vain rengas, mutta ,mikäli ongessasi on pikalukko eli stonfo, voit tehdä päähän kirurginsilmukan ja avata stonfon ja lukita lenkin stonfon sisään. Kiedo onkilaite onkipohjaan koukusta aloittaen ja kiinnitä onkipohja vapaan kumilenkillä.




1.



2.

Kirurginsilmukka




1.



2.

Kahdeksikkosolmu





Koho valitaan vavan pituuden ja veden virtauksen mukaan, esimerkiksi 4m onkivapaan kannattaa aloittelijan valita 2-3gramman koho. Pidempiin vapoihin ja virtaavaan veteen tarvitaan isompia kohoja.

Koho painotetaan niin, että vain antenni jää näkyviin veden pinnan yläpuolelle. Kun koho on painotettu oikein, on hennoimmatkin tärpit helppo havaita!

Silikonisukat pitävät kohon paikoillaan oikeassa syvyydessä ja onkisyvyyttä on helppo muuttaa siirtämällä koho siimassa.

Tapsi on aina pääsiimaa ohuempaa siimaa, jos koukku tarttuu johonkin kiinni niin ohuempi tapsisiima katkeaa aina ensin etkä menetä koko onkilaitetta. Tapsiin ja onkilaitteeseen tehdään kirurginsilmukat ja ne kiinnitetään toisiinsa kahdeksikkosolmulla.

Tärppihauli sijoitetaan tapsin yläpuolelle n. 20cm päähän koukusta, sen tehtävä on esitellä syötti ja näyttää tärpit.

Koukku valitaan tavoiteltavien kalojen mukaan, hyvä yleiskoko koukulle on 12. Aloittelijan kannattaa valita pitkävartinen koukku joka on helppo irrottaa kalan suusta.

