


Mormuskointivavan kokoaminen

Tarvikkeet:

- Pilkkivapa
- Herkistin eli morrikärki
- Monofiilisiimaa 0,12-0,20, tavoiteltavan kalalajin koosta riippuen
- Volframmormuska
- Sytkäri, pihdit, sakset ja pikaliimaa

Valitse välineet tavoiteltavien kalojen ja pilkkisyvyyden mukaan, tavallisille ahvenille ja särkikaloille voit valita ohuemman 0,12-0,14 monofiilisiiman ja pienemmän 2-3mm mormuskan. Mikäli tavoitteena ovat isot ahvenet tai esimerkiksi kirjolohi voit kasvattaa siiman paksuutta ja mormuskan kokoa rohkeasti, valitse tällöin myös jäykempi herkistin. Myös syvemmissä yli 4m vesissä kalastettaessa on isompi mormuska helpompi saada uppoamaan kalojen ulottuville. Mormuskointivavaksi kannattaa valita kevyehkö vapa, sillä se on tunnokkaampi ja herkempi mormuskan uittoon. Lisäksi ohueen lasikuituiseen kärkeen on helpompi asettaa herkistin



Vavan kokoaminen:

Aloita poistamalla vavasta metallinen karkirengas, saat sen irroitettua lämmittämällä sitä sytkärillä hetken ja vetämällä sen pihdeillä pois. Aseta sen jälkeen herkistimen pehmeä silikoniosa vavan kärjen läpi, liimaa rengas pikaliimalla takaisin paikoilleen. Pujota siima läpi herkistimen karkirenkaasta, siimanohjureista, vavan karkirenkaasta ja silikoniosasta. Sen jälkeen vie siima puolan yläpuolen renkaasta läpi puolalle, tarvittaessa irroita puola irti ja sido siima sen ympärille kahdella tavallisella solmulla. Leikkaa ylimääräinen siimanpätkä solmusta pois. Puolaa vapaan n. 10-15 metriä siimaa, yleisin puolan pyöryssuunta on myötäpäivään. Muista pitää siima kireällä puolatessasi, voit pitää siimarullaa esim. jalkojesi välissä jolloin siimaa puolautuu suorana, tarvittaessa pyydä kaveria avuksi. Tämän jälkeen sido valitsemasi mormuska kiinni siimaan, niin että mormuskan ja solmun väliin jää pieni lenkki, erinomainen solmu mormuskan sitomiseen on kirurgin silmukka, muista kostuttaa siima ennen solmun kiristämistä.



1.



2.

